
ACTIVACION DE CHOFERES - TOOLS.ORBITEC.PE (CHECKLIST)

- Este es el procedimiento para lograr la activación de “choferes” dentro de la siguiente interfaz (checklist).


V1 = https://tools.orbitec.pe/acl/login_mantenimiento

V2 = https://tools.orbitec.pe/checklist/auth/login


1. crear el usuario (con los datos provistos por el cliente, tales como el DNI cargo etc) = https://tools.orbitec.pe/acl



2.- una ves creado, abrir la conexión SQL (usando HeidiSQL) y localizar al usuario por el DNI.



3.- editar las columnas (operador_logistico_id, tipo_mantenimiento_id, usuario_mantenimiento)



operador_logistico_id hace referencia a la tabla M_Agendas_Transportistas (de aquí se coge el ID en base al transportista registrado por SIM ARCA)

id	descripcion	identificador	status
1	SELPA	selpa	1
2	BAJOPONTINA	bajopontina	1
3	PACI	paci	1
4	CDA_VENTANILLA	CDA_VENTANILLA	1
6	CDA BARRANCA	CDA BARRANCA	1
7	CDA HUACHO	CDA HUACHO	1
8	CDA HUARAL	CDA HUARAL	1
9	ALMACEN_MEGAESTE	ALMACEN_ECOBESA_MEGAESTE	1
10	ECOBESA COMAS	ECOBESA_COMAS	1
11	ALMACEN_MEGACENTRO	ALMACEN_ECOBESA_MEGACENTRO	1
12	CHICLAYO	CDA_CHICLAYO	1
13	PIURA	CDA_PIURA	1
14	CAJAMARCA	CDA_CAJAMARCA	1
15	Imperios Piura	IMPERIOS_PIURA	1
16	LONCCOS Y CCALAS	LONCCOSYCCALAS	1
17	TRANSPORTES REGZA	REGZA	1
18	DISTRIBUIDORA PMA	PMA - TRUJILLO	1
19	ANDINO SAC	ANDINO SAC	1
20	20481227101	20481227101	1
21	ARCA CONTINENTAL LOGÍSTICA	AC_LOGISTICA	1

- tipo_mantenimiento_id se coloca en valor 1
- usuario_mantenimiento se coloca en valor 1

NOTA: para que el “usuario” sea un administrador/supervisor, se debe definir una contraseña en la columna CLAVE.

From:
https://wiki.vyrglobalservices.com/ - **Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C**

Permanent link:
https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:activacion_choferes

Last update: **2022/07/19 21:17**