## VyR Cloud - Activación y Reglas para Geo Corredores



- Centrar en la dirección
  Centra
  - Ya con el corredor definido, vamos a generar alertas bajo 2 modalidades:
  - Modalidad por asignación.
  - Modalidad por regla de alerta.
  - Modalidad por asignación
    - Nos dirigimos al menú de dispositivos y editamos la unidad a la que vamos a asignar el corredor en el ítem "corredor activo".

Last update: 2024/05/31 17:29



		Equ	ripos Conec	tados			
							En linea
							Menos de 1 hora
							Menos de 1 dia
	TOUS						Mas de 1 dia
							Nunca
							Futuro
	Buse	ar ID/Search I	D				
Selección Activo Status Estad del mo	o ID de Vehiculo tor	ID del GPS	Placa Flot	a Descripción	Tipo de equipo	Teléfono SIM#	Protocolo detectad
• • • • •	default			New Device [default]			
Ver Editar SMS							Borrar
rear un nuevo dispositivo:							
D de Vehiculo:							
Nuevo							

Corredor activo:	(ninguno)
Notas:	

• Una ves asignado, procedemos a definir por UNICA VES la regla de sistema.

Reglas/Alertas				
Códigos de Estado	Reglas	Alertas	Alertas	

Seleccionar	Identificador regla	Descripción	Selector	Regla de ejecución programada	Acti
۲	ingreso_corredor_vehiculo	New Rule [ingreso_corredor_vehiculo]		-	Si
Ver Editar Borrar					)

Descripción:	vehiculo ingreso a corredor
Usar Funcion/Descripcion: Descripcion:	Boolean \$CDEPART([String ID])   Verdad, si Evento ha salido de el corridor(ID)
Seleccionador de regla: Disparador de la acción:	\$CDEPART[] Email: Ø Guardar/alerta: Ø Cola: ■ Escucha: Ø
Título del correo electrónico: Cuerpo del correo electrónico:	vehiculo salio a corredor asignado el <u>vehiculo</u> salio del corredor \${ <u>activeCorridor</u> }
Mensaje SMS:	
Vehículo/selección del Por identificador del dispositivo:	Código de estado: (aplica solamente a la cuenta local)  Odos Vehículos  Io Grupos (seleccione de Vehículo) *

- Aquí definimos el correo a notificar, la descripción de la regla, el evaluador es **\$CDEPART()** que hace referencia a los eventos "fuera" de un corredor asignado previamente.
- Aquí podemos usar la variable \${activeCorridor} que reflejara el ID del corredor en uso.
- Evaluadores Permitidos:
  - $\circ$  \$CDEPART() ⇒ salida de corredor asignado
  - $\circ$  \$CARRIVE() ⇒ ingreso a corredor asignado

Vehículo/selección del código de estado:			
Por identificador del dispositivo:	No Vehículos (seleccione de Gru 🗸		
Por identificador del grupo:	Todos los Grupos 🗸		
Código de estado:	Todos los códigos 🔍 🗸 🗸		
Cambiar Cancelar			

## en el campo código de estado colocar Todos los códigos

• Con ello completamos el uso del modo asignación.

From: https://wiki.vyrglobalservices.com/ - Wiki V & R GLOBAL SERVICES S.A.C

Permanent link: https://wiki.vyrglobalservices.com/doku.php?id=wiki:activacion\_geoco

Last update: 2024/05/31 17:29

